

Connexion à une licence Réseau

Attention :
1/ La connexion à une licence réseau suppose qu'elle ait déjà été activée en suivant la procédure Activation d'une licence réseau
2/ Pour installer Phase Manager, il est fortement recommandé d'utiliser les droits d'administrateur
3/ Pour utiliser la licence réseau il est nécessaire de disposer de droits MODIFIER sur le répertoire UNC de licence

1/ Installation de Phase Manager

Lancer le setup et choisir la langue d'installation :

Langue	de l'assistant d'install	ation	×	
٠	Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation :			
	Français		~	
		OK	Annuler	

Valider l'écran de bienvenue en cliquant sur Suivant :





Valider l'accord de licence et cliquer sur Suivant :

🗟 Installation - Phase Manager 🗙 🗙		-		×
Accord de licence Les informations suivantes sont importante	es. Veuillez les lire	avant de continu	Jer.	Ð
Veuillez lire le contrat de licence suivant. V de continuer l'installation.	/ous devez en acco	epter tous les ter	mes avan	it
LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL PHASE MANAGER Article 1 - Objet des présentes conditions Les présentes conditions générales ont po lesquelles l'EDITEUR PROJET LINEAIRE DI un droit d'utilisation du LOGICIEL PHASE I LOGICIEL PHASE MANAGER. Article 2 - Utilisation du LOGICIEL PHASE Le LOGICIEL PHASE MANAGER s'adresse à travaillant sur un environnement Windows	générales ur objet de précise EVELOPPEMENT co MANAGER et assur MANAGER des utilisateurs co s uniquement (Vist	er les conditions ncède à l'UTILIS re la maintenanc onfirmés ou non a ou supérieur).	dans SATEUR e dudit	
Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence				
◯ Je refuse les termes du contrat de licence				
	< Précédent	Suivant >	Anr	nuler

Dossier d'installation : nous recommandons de conserver le chemin indiqué par défaut :

Choisir le type d'installation 'Single user installation'





Valider l'écran de création des raccourcis puis cliquer sur Suivant :

Sélectior Où l'as	n du dossier du menu Dér sistant d'installation doit-il pla	narrer cer les raccourcis du programme ?	
Cliquez un autr	L'assistant va créer les rac Démarrer indiqué ci-dessou sur Suivant pour continuer. e dossier du menu Démarrer. Lineaire	courcis du programme dans le doss ıs, Cliquez sur Parcourir si vous souhai ,	ier du menu itez sélectionner Parcourir
		< Précédent Suivant >	Annuler

Valider la création des icônes puis cliquer sur Suivant :

Tâches supplémentaires	
Queiles sont les taches supplementaires qui doivent etre effectuées ?	C
Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Phase Manager X.x, puis cliquez sur Suivant.	
Icônes supplémentaires :	
Créer une icône sur le Bureau	
Créer une icône dans la barre de Lancement rapide	

Cliquer enfin sur Installer puis une fois l'installation achevée, sur Terminer

2/ Configuration de la connexion à la licence Réseau

Une fois Phase Manager V5 installé, double-cliquez son icône pour le lancer. Au premier lancement, le configurateur de licence s'affiche :



Phase Manager Launcher — 🗆 🗙			
Licence System Java System			
A Phase Manager	Licensing Configuration		
Phase Manager	Module	Reseau 👻	
Scheduled construction PHASE MAPS	Product ID	LPMM - ID Produit	
Licence	Activation Key	Votre clé d'activation (numéro de série)	
& Licensing	Create new licen	nce Choose a licence	
Configuration	Browse	Le même chemin vers le serveur utilisé pour l'activation	
Settings			
		Launch	

Pour vous connecter à votre licence réseau, il vous faudra renseigner successivement les champs suivants :

"Module"

Renseigner le type de licence **Réseau** : Note : si vous souhaitez tester Phase Manager pendant 14 jours, choisissez 'Demo'.

"Product ID"

Renseignez l'ID Produit qui vous a été fourni par Projet Linéaire ou votre revendeur :

- Format ID Produit : LPMP- 00NNN0 X 00abcDEF (NNN est le numéro de votre licence, et X la version)
- Renseigner uniquement ce qui est à droite du type de licence après le tiret '-'

"Activation key"

Renseignez-ici le Numéro de série transmis par Projet Linéaire ou votre revendeur.



"Licence"

Cocher "*Choose a licence*", puis renseigner l'emplacement du fichier de licence en cliquant sur le bouton *Browse.*

Indiquez son chemin UNC sous la forme \\SERVEUR\PARTAGE\REPERTOIRE :

Cliquez maintenant sur le bouton *Launch* pour lancer Phase Manager.

• En cas de difficultés, veuillez contacter notre support à support@projetlineaire.com